E-Mail-Konto in Microsoft Outlook 2010 einrichten

Für Microsoft Outlook 2010

Schritt 1

Öffnen Sie Microsoft Outlook 2010.

Schritt 2

Klicken Sie zunächst auf **Datei** und wählen Sie unter dem Menüpunkt **Informationen** den Button **Konto hinzufügen** aus.



Schritt 3


Wählen Sie aus, dass Sie ein neues Konto anlegen möchten und setzen den Haken bei Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren.

Konto automatisch einrichten Verbindung mit anderen Servertypen herstellen.

Ihr Name;		
,	Beispiel: Heike Molnar	
E-Mail-Adresse:		
	Beispiel; heike@contoso.com	
Kennwort:		
Kennwort erneut eingeben:		
	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten h	aber
Textnachrichten (SMS)		
Servereinstellungen oder	zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren	

Schritt 4

Klicken Sie Internet-E-Mail an und anschließend auf Weiter.




Schritt 5

Tragen Sie im nun folgenden Fenster die **Benutzer-**, **Server-** und **Anmeldeinformationen** ein (A) und wählen Sie den Kontotyp: **POP3** oder **IMAP**.

Warum ist diese Einstellung besonders wichtig?

Wenn Sie von unterwegs E-Mails lesen und empfangen wollen, richten Sie den Kontotyp IMAP ein. Verwalten Sie Ihre E-Mails nur auf Ihrem PC, ist POP3 die richtige Wahl.

Damit Sie über dieses neue Konto E-Mails versenden können, klicken Sie anschließend auf **Weitere Einstellungen**. (B)



Benutzerinformationen

Ihr Name	Frei wählbar. Wird als Anzeigename beim E-Mail-Empfänger angezeigt.
E-Mail-Adresse	Ihre vollständige Atmail E-Mail-Adresse

Serverinformationen

Kontotyp	IMAP/POP	
Posteingangsserver	atmailxx.worldsoft-mail.net	
Postausgangsserver	atmailxx.worldsoft-mail.net	

Anmeldeinformationen

Benutzername Ihre vollständige Atmail E-Mail-Adresse

Kennwort Das von Ihnen bei der Einrichtung der E-Mail-Adressevergebene Kennwort.

Kontrollkästchen Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung

Deaktiviert


Bitte beachten Sie:

Möchten Sie Ihre E-Mails per POP abrufen,

wählen Sie als Kontotyp POP aus und tragen Sie als Posteingangsserver atmailxx.worldsoft-mail.net ein.

Schritt 6

Aktivieren Sie unter **Postausgangsserver** die Auswahlbox **Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**. Wählen Sie den Menüpunkt **Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden** aus.




Schritt 7 Einstellungen SSL für IMAP

Wechseln Sie nun zum Reiter Erweitert (A). Wählen Sie die Daten für Posteingangs- (B) undPostausgangsserver (C) aus.

Serveranschlussnummern (Reiter "Erweitert")

Postausgangsserver (SMTP) 587 Automatisch	Posteingangsserver (IMAP)	993	SSL
	Postausgangsserver (SMTP)	587	Automatisch




Einstellungen SSL für POP

Wechseln Sie nun zum Reiter Erweitert (A). Geben Sie die Daten wie folgt ein:

Serveranschlussnummern (Reiter "Erweitert")

Posteingangsserver (POP3) 995 Häkchen bei **Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)**(B). Postausgangsserver (SMTP) 587 (C) Automatisch (D



Bitte beachten Sie:

Der Port **587** und die Einstellung **Automatisch** funktionieren nicht? Geben Sie statt dessen bei **Postausgangsserver (SMTP)** den Port **465** ein und wählen Sie den Verbindungstyp **SSL**.

