


REUTILIZAÇÃO (RECICLAGEM) DO TOKEN

Caso de Uso – O token encontra-se com as senhas **PIN** e **PUK bloqueadas** e será necessário gravar um novo certificado digital.


1. Para reutilizar seu token é necessário que ele esteja com as senhas PIN e PUK bloqueadas, caso não esteja, **realize todas as tentativas** de [desbloqueio das senhas PIN e PUK](#) possíveis, até que ele fique totalmente bloqueado. Abra o **utilitário de administração do token** digitando a palavra **token** na barra de pesquisa do Windows.



O **utilitário de administração do token** deve estar mostrando uma imagem semelhante a esta:



2. No **utilitário de administração do token**, clique no menu **Token – Reciclar token...**



3. Na tela de **inicialização do token**, preencha as informações solicitadas

Modelo do token: StarSign Crypto USB-Token S StdR

Perfil do token: Perfil padrão

Rótulo do token:

Introduza o PUK:

Confirmar PUK:

Introduzir PIN:

Confirmar PIN:

Importar certificados AC:

- ✗ O rótulo do token deve conter alguns caracteres
- ✗ O comprimento mínimo do PUK é 4 bytes
- ✓ O comprimento máximo do PUK é 15 bytes
- ✓ PUK igual ao PUK confirmado
- ✗ O comprimento mínimo do PIN é 4 bytes
- ✓ O comprimento máximo do PIN é 15 bytes
- ✓ PIN igual ao PIN confirmado

OK Cancelar

Rótulo do token – Preencha com seu nome

Introduza o PUK – Insira a senha que deseja utilizar como senha PUK

Confirmar PUK – confirme sua senha PUK

Introduzir PIN – digite a senha que deseja utilizar como senha PIN

Confirmar PIN – confirme sua nova senha PIN

Importar certificados AC - você deve clicar no ícone da pasta, ao lado direito e selecionar a pasta onde estão os certificados da Autoridade Certificadora (AC). Esses 3 certificados devem ser baixados do site da Certisign. Clique nos links abaixo para baixar.

Baixar [AC Raiz V5](#)

Baixar [AC JUS V5](#)

Baixar [AC Certisign JUS G6](#)

Faça o download desses três arquivos e salve numa pasta com o nome **Hierarquia V5**. Pronto, agora clique no ícone da pasta para importar esses três certificados AC para o token.

Clique no botão OK e seu token será reinicializado com as novas senhas PIN e PUK e estará pronto para receber um novo certificado digital.

Inicializar token

Modelo do token: StarSign Crypto USB-Token S StdR

Perfil do token: Perfil padrão

Rótulo do token: Carlos

Introduza o PUK: ****

Confirmar PUK: ****

Introduzir PIN: ****

Confirmar PIN: ****

Importar certificados AC: C:\Users\...\Desktop\Hierarquia V5*.cer, *

- ✓ O rótulo do token deve conter alguns caracteres
- ✓ O comprimento mínimo do PUK é 4 bytes
- ✓ O comprimento máximo do PUK é 15 bytes
- ✓ PUK igual ao PUK confirmado
- ✓ O comprimento mínimo do PIN é 4 bytes
- ✓ O comprimento máximo do PIN é 15 bytes
- ✓ PIN igual ao PIN confirmado

OK Cancelar

